

Spolning med Prontosan

Förslag på tillvägagångsätt vid användande av Prontosan vid infektion av höftplastik/ knäplastik:

- Använd 2 st kundanpassande klädset och duka upp allt ifrån början på två op-bord och två ass-bord.
Två bord till den "smutsiga delen" av operationen och två bord till den rena delen. Täck över de borden som ska vara till den rena delen.
- Tvätta och klä patienten som till en vanlig höft/knä MEN med större marginaler dvs stort operationsområde.
- Odlingar tas och såret rensas och spolas med lavage (upp till 9 liter).
- Innan omtvätt så stoppas Prontosan indränkta dukar in i op-såret och ALLA övriga instrument plockas bort.
- Vid omtvätt under operationen så låt gamla klädsetet vara kvar.
- Opssk byter om till sterila kläder och operatör behåller sina "smutsiga" rock+handskar och hjälper till att lyfta patientens ben vid omtvätt **ELLER** använd benställningen för att lyfta upp benet.
- Tvätta med sprit +NaCl närmast såret.
- Klä om patienten på samma sätt MEN med mindre marginaler så att det "smutsiga" döljs och blir övertäckt.
- Därefter byter operatören rock +handskar.
- Nya instrumentborden tas fram.
- Använd en skål +peang för att plocka bort Prontosan dukarna som varit instoppade i operationssåret OBS! glöm ej räkna dukar.

Material höft/knä:

2 st kundanpassade klädset höft/knä

6-8 st rockar

1 st lamphandtag (dessa bytes vid behov)

2 st lavage (operatörsbundet, tas upp 2 st.vid behov)

5 st peanger

Uppsamlingspåse till knä

Prontosan

Odlingsrör + remiss

Register höft/knä-revision

Till höft:

2 st höftgaller

1 st femurgaller (dela upp instrumenten till rent resp. smutsig del av op)

Till knä:

2 st knägaller

1 st inslagare /utslagare galler

DAIR = Debridement Antibiotics and Implant Retention

Prontosan används för att spola bort biofilm/beläggning på protesdelarna som ska vara kvar vid en revision (protesbevarande)