

Skyddsutrustning

Avklädning steg 2 - I yttre sluss alternativt utomhus

All resterande skyddsutrustning läggs i avfallsbehållare som är placerad här i yttre sluss

5.	Ta av visir bakifrån, lägg i avfallsbehållare. Sprita innerhandskar.
6.	Ta av huva bakifrån, lägg i avfallsbehållare. Sprita innerhandskar.
7.	Lossa rockens snörning. Ta av skyddsrock så den hamnar ut och in, lägg i avfallsbehållare. Sprita innerhandskar.
8.	Ta av en stövel i taget, lägg i avfallsbehållare, ställ ned foten i ren zon. Upprepa momentet med andra foten, lägg stövel i avfallsbehållare. Sprita innerhandskar.
9.	Ta av inre handskar, lägg i avfallsbehållare
10.	Desinfektera händer
11.	Ta av andningsskydd bakifrån, luta huvud och överkropp lätt framåt, ta tag i båda banden och lyft uppåt över huvudet, blunda, vidrör inte framsidan. Lägg i avfallsbehållare
12.	Desinfektera händer
13.	Om arbetskläder blivit förorenade läggs de i avfallsbehållare. Exponerat hudområde tvättas med tvål och vatten och efterföljs av huddesinfektion. Vid stänk mot slemhinna som öga, näsa, mun - skölj rikligt med vatten.
14	Desinfektera händer och underarmar
15	Punktdeinfektion av oren zon utförs med alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel med tensid eller Virkon

- Återgång till avdelningen/mottagningen sker utomhus i arbetsskor som ställts på den rena sidan.
- Till avdelningen utevägen in till rum 13 (genomgångsrum) och till mottagningen utevägen till nästa akutrum.

