

Senast reviderat: 2024-11-12

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Staging av lymfkörtlar robotassisterad (transplantation)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation

Op kort:	VXK66
Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord, snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Ställ in roboten på <b>övre abdomen + hö sida</b>
Optik:	Robotoptik XI 30°
Apparater:	Ev Ultraljud nr 2
Extra instrument:	Ev. Skopi kärklämmare Glover
Övrigt:	Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Lamphandtag Ev. Detachable Endoretrieval pouch 250-300ml/10mm 899102 TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Instrumentbordslakan x 1

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Robotinstrument:	Transducer 9096 Robot Ev. Synchronseal 480440
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten ( <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> ) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2
Vid konvertering:	<b>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</b>  Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.  Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake Ev. Levergaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Uppläggning:	Ryggläge Vänster arm ut på armbord Höger arm längs med kroppen på armbord
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolats igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Kameraoptik: Spolats igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolat. Lägg därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi

