

Senast reviderat: 2024-09-25

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Ann-Sofie Uppman Instruktör (annno41)

Thoraxdrän-inläggning och förband

Säkerställa korrekt handhavande, instrument och utrustning vid användning eller anläggning av thoraxdrän.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Vid kirurgi: Tvätta mot axill och en bit nedanför mamill på sidan som thoraxdrän ska läggas.

Vid endast inläggning av thoraxdrän:

Tvätta mot axill och en bit nedanför mamill på sidan som thoraxdrän ska läggas Klä ev med hålduk eller handduk med klister 75 x 75.

Förbered dränbehållaren.

Utrustning: Sug

Utförande: Kirurg lägger och suturerar fast thoraxdrän

Galler och hakar:	Om endast ett thoraxdrän ska anläggas: Thoraxdräninläggningsset alternativt Knivskaft nr 3, peang Crafford 24 cm, nålförare och sax Mayo eller annan sutursax. Ev tvättpeang Ev. Rondsål Ev. spruta 20 cc + kanyler 10.ans knivblad 1 pkt tvättork Vid kirurgi se separata metodkort
Övrigt:	Thoraxdrän utan troakar 28 ch eller 32 ch. Ligasano 15 x 15 (Osterilt, ta med hela kartongen och ställ i skåpet.) Mefix
Läkemedel och vätskor:	Carbocain-adrenalin 5 mg/ml (vaken patient)

Postadress:

Hybrid och Intervention

Operation 1 och 8

Sahlgrenska

Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg


Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Suturer:	Monosof 2-0
Positionering:	Ryggläge
Speciella önskemål:	<p>Thoraxdrän bandagering och fixering:</p> <ul style="list-style-type: none">● Klipp ett jack till mitten i en Duoderm/Hydrocoll tunn eller tjock 10x10 cm● Fäst Duoderm på huden runt thoraxkatetern. Se bild (2) <p>Förstärk med ytterligare Duoderm om det är läckage eller lägg ett Tegaderm Foam Adhesive över thoraxkatetern.</p> <ul style="list-style-type: none">● Koppla på Oasis dränslang. Bolstra med Ligasano 15x15. (3) <p>Dränslangen får inte knickas eller ligga direkt mot huden.</p> <ul style="list-style-type: none">● Tejpa kopplingen mellan thoraxdränet och dränslangen med 2 st längsgående remsor tyghäfta (1) På bilden är tejpens brun, vi har vit. <p>Fäst thoraxkatetern längs med patientens sida med Mefix på huden. (4)</p> <ul style="list-style-type: none">● Om en extra förlängning kopplats mellan patientens thoraxkateter och dränage (Oasis ellet Thopaz) skall den tas bort innan patienten transporteras till postop. Förlängningen kan bilda ett vattenlås som medför att dränaget inte fungerar optimalt.



Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se