

Uttag av silikonimplantat

Förändringar sedan föregående version

Tillägg under arbetsbeskrivning angående silikonrester och kontaminerade instrument.

Bakgrund och syfte

Dokumentet syftar till att klargöra hur uttag av silikonimplantat i bröst kan göras på ett patientsäkert sätt utan att silikonet kontaminerar instrument och det sterila operationsområdet runt patienten.

Uttag av silikonimplantat i bröst görs bland annat om misstanke finns att implantatet är skadat eller om det finns en medicinsk indikation där implantatet ger patienten besvärande symtom. Denna rutin avser att vara en grund för hur vi ska hantera silikon på ett säkert sätt. Vid hanteringen av trasiga silikonimplantat i samband med bröstkirurgi är det viktigt att tänka på att silikon som material lätt fastnar på sterila instrument, på sterildraperingen och på patientens hud. Silikonet kan skada sterilt gods vilket försvårar rengöringen av instrumenten hos sterilcentralen. Problem som uppmärksammats har mynnat ut i denna rutin.

Arbetsbeskrivning

Vid uttag av implantatet används i möjligaste mån enbart händer och sterila kompresser för att avlägsna implantat och rester av silikon från operationsområdet. Sterila handskar bör bytas ofta vid kontakt med silikon för att inte kontaminera övrigt material och instrument.

Operationssköterskans uppgift blir att se till att avgränsa området som

silikonet sprids på genom att hjälpa kirurgen med rena handskar och hålla undan övrig utrustning. Först då operationsområdet är tömt på silikon kan arbetet fortsätta.

1. Täck drapering före start med ett extra lager operationshanddukar med häfta 75x75cm, där silikonet läggs vid bortförande. Då allt silikon är borta tas extra drapering bort från underliggande drapering så att operationsområdet är helt rent.
2. Handskar byts ofta både av kirurg och operationssköterska.
3. Området skall endast tvättas med koksalt. Tvättas området med sprit kan silikon och sprit tillsammans användas vid tex användandet av diatermi. Detta trots att det med ögat ej går att se att silikon och sprit finns kvar på huden.
4. Då operationsområdet är väl rengjort och extradrapering med silikonrester borttaget kan operationen fortsätta på sedvanligt vis.
5. Silikonrester som är kontaminerade med blod eller vätskor, hanteras som smittförande avfall och slängs i riskavfall.
 - Kontaminerade instrument läggs separat på operationsbordet, ej i galler, när de ska skicka ner till Sterilcentralen. Skriv även på lappen till Sterilcentralen att instrumenten är kontaminerade med silikon, då de behöver rengöras extra.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Frida Sandelin, Operationssjuksköterska, VO AnOpIVA, SÄS Borås

Fastställt av

Martin Henricson, tf. verksamhetschef, VO AnOpIVA, SÄS Borås

Nyckelord

Silikonimplantat, patientsäkerhet, kontaminering, instrument. operation, steril, rengöring

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Frida Sandelin, (frisa13),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Martin Henricson, (marhe193), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-896530249-138

Version: 2.0

Giltig från: 2025-05-15

Giltig till: 2027-05-05