

Senast reviderat: 2024-11-08

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op. ssk (annja28)

## REVBENSOPERATION MATRIX PSEUDARTROS-KIRURGI

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplöckning inför ovan nämnda operation.

<b>Galler:</b>	Matrixgaller Laparotomi galler Colibri Sågtillsats till Colibri (fack 75) + sågblad ( Ort.förråd 8:2)
<b>X-instrument</b>	ZipFix implantat + instrument. Lånas på op2 thorax. anv sällan Adsonhake djup Alexishake xs eller s Tag med Matrix vagnen Ort.förråd 8:2 Tag med osterila skruvar och plattor för att fylla på med efter op.slut
<b>Övrigt:</b>	Bellovac 14ch Thorax dränage 28 eller 32
<b>OBS</b>	Nu finns det två typer av skruvar:  De som finns i gallret  De som finns i vagnen (fabrikssterila) självborrande  Till de självborrande skruvarna behöver du galler

	Matrix pro drive galler A+B (Öppnas bara om operatören önskar självborrande skruvar!)
--	---

Sidoläge med kulmadrass + (ev. sidostöd).  
Arm på gynstöd eller kuddar. Operatören med och lägger upp patienten!  
**Vänd *inte* innan operatören är på plats**

<b>Speciella önskemål:</b>	<b>Thoraxdrän bandagering och fixering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Klipp ett jack till mitten i en Duoderm/Hydrocoll tunn eller tjock 10x10 cm</li></ul>
----------------------------	---



**Postadress:**

Hybrid och Intervention

**Operation 1 och 8**

Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

- **Fäst Duoderm på huden runt thoraxkatetern. Se bild (2) Förstärk med ytterligare Duoderm om det är läckage eller lägg ett Tegaderm Foam Adhesive över thoraxkatetern.**
  - **Koppla på Oasis dränslang. Bolstra med Ligasano 15x15. (3) Dränslangen får inte knickas eller ligga direkt mot huden.**
  - **Tejpa kopplingen mellan thoraxdränet och dränslangen med 2 st långsgående remsor tyghäfta (1) På bilden är tejpens brun, vi har vit.**
- Fäst thoraxkatetern längs med patientens sida med Mefix på huden. (4)**
- **Om en extra förlängning kopplats mellan patientens thoraxkateter och dränage (Oasis eller Thopaz) skall den tas bort innan patienten transporteras till postop. Förlängningen kan bilda ett vattenlås som medför att dränaget inte fungerar optimalt.**

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
**Operation 1 och 8**  
Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

---

--	--

---

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
**Operation 1 och 8**  
Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se